Hvordan opretter jeg et anlæg?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et anlæg i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner.

Sådan opretter du et anlæg i NAV

For at kunne anskaffe et anlæg, afskrive på det og/eller sælge det skal det først være oprettet i anlægskartoteket.

For at oprette et anlæg vælges linket:

<Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg>

Du kan også vælge stien

Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Anlæg

I oversigten over anlægsaktiverne vælges Ny i båndet for at oprette et nyt anlæg:



Fanen generelt

ANL000100 - Peugeot 206								
× Du er klart til at købe anlægget. Anskaf Spørg mig ikke igen								
Generelt				** ^				
Beskrivelse: Artskode: Gruppekode: Lokationskode: Budgetanlæg: Serienr.: Hovedanlæg/underanl.:	Peugeot 206 MATERIEL BIL ADM za43562	Del af hovedanlæg: Søgebeskrivelse: Ansvarlig medarbejder: Inaktiv: Spærret: Anskaffet: Rettet den:	PEUGEOT 206 MF ~ Ng 14-05-2018					
				 Vis færre felter 				
Afskrivningsprofil				*				
Reparation				· · · ·				

Nummer - Når anlægget oprettes kan der enten være tildelt en automatisk nummerserie, eller der kan manuelt angives et anlægsnummer.

Feltet *Hovedanlæg* udfyldes automatisk, hvis der, via menuen *Hovedanlæg* på fanen *Start* i båndet, er angivet under anlæg til det aktuelle anlæg.

Hvordan opretter jeg et anlæg?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Hvis anlægget er et underanlæg til et andet anlæg, vil der være angivet Underanlæg i feltet.

Del af hovedanlæg – Her vil være angivet hvilket hovedanlæg det aktuelle anlæg er en del af.

Inaktiv – Her kan angives at anlægget er inaktivt

Spærret – Anlægget kan spærres for bogføring.

Anlægsartskode – Anlægsartskoden benyttes til statistikformål.

Anlægsgruppekode – Anlægsgruppekoden benyttes til statistikformål.

Anlægslokationskode – På hvilken lokation er anlægget placeret.

Fanen Afskrivningsprofil

Afskrivningsprofil					
Afskrivningsprofilkode:	Års ~		Afskriv fra den:	01-06-2018 🗸	
Bogføringsgruppe:	BIL	/	Antal afskrivningsår:		5,00
Afskrivningsmetode:	Lineær	·	Afskriv til den:	31-05-2023 ~	
			Bogført værdi:		0,00
			Tilføj flere afskrivningsprofiler		

På fanen linjer oprettes afskrivningsprofilen eller afskrivningsprofilerne for anlægget.

Afskrivningsprofilkode - Der kan godt oprettes flere afskrivningsprofiler på anlægget, men der bør kun være én af de oprettede afskrivningsprofiler, som har integration til finans.

Anlægsbogføringsgruppe – Via anlægsbogføringsgruppen bestemmes konteringen i forbindelse med anskaffelse, afskrivning og evt. salg af anlægget.

Afskrivningsmetode – Der er oprettet følgende afskrivningsmetoder i NAV:

Lineær		
Saldo 1		
Saldo 2		
Saldo 1/Lineær		
Saldo 2/Lineær		
Brugerdefineret		
Manuel		

Hvordan opretter jeg et anlæg?



Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Der henvises til onlinehjælpen for yderligere beskrivelse af de enkelte metoder.

Afskriv fra den – Startdato for afskrivningen.

Afskriv til den – Slutdato for afskrivning

Antal afskrivningsår – Antal år der afskrives.

Felterne *Afskriv til den* og *Antal afskrivningsår* hænger sammen, således at hvis der angives en dato i feltet *Afskriv til den*, beregnes antal afskrivningsår. Og omvendt, hvis der angives antal afskrivningsår, beregnes slutdatoen.

Bogført værdi – Anlæggets aktuelle bogførte værdi

Hvis der er en skrapværdi, der skal tages højde for ved beregning af afskrivninger, skal denne bogføres ind på anlægget. Skrapværdien kan bogføres ind enten i forbindelse med anskaffelsen, via en anlægskladde/anlægsfinanskladde, eller via indkøbet.

Feltet *skrapværdi* er ikke vist som standard på anlægskortet og indkøbslinjerne, så her skal det først tilføjes.

Fanen Reparation

På fanen reparation

Reparation								
Kreditornr. (køb):	~	Næste servicedato:	29-11-2018 🗸					
Kreditornr. (reparation):	~	Garantiophør den:	~					
Under reparation:		Forsikret:	Nej					

Kreditornr. (Køb) – Kreditor anlægget er købt hos.

Kreditornr. (Reparation) – Kreditor som benyttes til reparation af anlægget.

Under reparation – Her kan det markeres om anlægget er under reparation

Næste servicedato - Her kan datoen for næste service angives

Garantiophør – Dato for ophør af garanti

Forsikret – Er anlægget forsikret, klik på feltet og der vises en liste med oprettede forsikringer på anlægget.