

Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

Sådan opretter du nye lagerkladdetyper og lagerkladder

Der kan laves forskellige former for lagerreguleringer i NAV/C5.

- Op-/nedreguleringer - Varekladder
- Værdireguleringer – Værdireguleringskladde
- Omposteringskladder – Vareomposteringskladde

For alle kladdetyper gælder det, at der kan oprettes forskellige kladder efter behov.

For at oprette nye kladdetyper vælges stien:

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Lagersted/Lager/Varekladdetyper

I oversigten vises de oprettede varekladdetyper:

Varekladdetyper ▾

Navn	Beskrivelse	Type	Gentagelseskladde	Nummerserie	Bogføringsnummerserie	Kildespor	Årsagskode
AFGANG	Afgangskladde	Afgang	<input type="checkbox"/>				POINDUD...
FORBRUG	Forbrugskladde	Forbrug	<input type="checkbox"/>				FORBRUG...
GENTAGEL...	Varegentagelseskladde	Vare	<input checked="" type="checkbox"/>		VARE-GEN		VAREKLD
KAPACITET	Kapacitetskladde	Kapacitet	<input type="checkbox"/>				KAPKLD
LAGEROP...	Varekladde	Lageropgø...	<input type="checkbox"/>	VARE-OPGØR			LAGOPGKLD
OMPOSTER	Vareomposteringskladde	Overførsel	<input type="checkbox"/>	VARE-OMPOS			OMPOSTK...
VARE	Varekladde	Vare	<input type="checkbox"/>	VARE-STAN			VAREKLD
VÆRDIJUST	Værdijusteringskladde	Værdiregul...	<input type="checkbox"/>	VARE-VÆRDI			VÆRDIRGK...
VARER 2	Varer 2	Vare	<input type="checkbox"/>	FOR			VAREKLD

De forskellige typer:

- Vare - Varekladde
- Overførsel - Kladde til overførsel af varer fra en lokation/placering til en anden lokation/placering
- Lageropgørelse – Lageropgørelseskladde til brug ved lageroptællinger
- Regulering – Værdireguleringskladde
- Forbrug – Forbrugskladde (Produktion)
- Afgang – Afgangskladde (Produktion)
- Kapacitet – Kapacitetskladde (Produktion)

Hvis der er oprettet flere varekladdetyperkoder med samme varekladde type vil der blive vist en oversigt over de oprettede varekladdetyper, og du kan vælge den pågældende type:

Varekladde typeover ▾

Skriv for at filtrere (...)

Navn	Beskrivelse
VARE	Varekladde
VARER 2	Varer 2

I listen vælges den varekladde type er ønskes benyttet.

Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV (Fra version C5 2014 og NAV 2013 og op)

Gentagelseskladde – Her markeres hvis der er tale om en gentagelseskladdetype.

Nummerserie – Kladdens nummerserie. Hvis der også er angivet en nummerserie i feltet bogføringsnummerserie benyttes nummerserien kun som et midlertidigt bilagsnummer i varekladden. Ved bogføring af kladden tildeles bilagsnumre efter nummerserien i feltet bogføringsnummerserie.

Bogføringsnummerserie – Hvis der er angivet en bogføringsnummerserie benyttes denne nummerserie ved bogføring af kladden.

På denne måde kan der være oprettet flere varekladder, som forskellige brugere taster i, ved bogføring af kladderne tildeles alle linjer bilagsnumre fra samme serie, således at der er en fortløbende nummerserie på de bogførte bilag.

Kildespor – Kladdetypens kildespor

Årsagskode – Der kan knyttes en bestemt årsagskode til kladdetypen.

Opsætningerne nedarves til de varekladder, som evt. oprettes på den aktuelle varekladdetype – men kan naturligvis overstyres på den enkelte varekladde.

På de enkelte varekladdetyper kan der oprettes flere varekladder – f.eks. hvis der er flere brugere, som skal lave reguleringer.

Når den ønskede varekladdetype er valgt kan der vælges mellem forskellige varekladder ved at klikke på feltet kladdenavn:

Varekladde ▾

Kladdenavn: STANDARD ▾

I næste skærmbillede kan den ønskede varekladde vælges eller der kan oprettes nye:

Varekladdenavn ▾

Skriv for at filtrere (... | Navn ▾ | → ▾

Ingen filtre er anvendt

Navn	Beskrivelse	Nummerse...	Bogførings...	Årsagskode
STANDARD	Stndkladde			VARE-STAN

Felterne nummerserie, bogføringsnummerserie og Årsagskode nedarves fra varekladdetypen, men kan naturligvis overskrives på den enkelte varekladde.

Hvis der ikke angives bilagsserie skal bilagsnumre angives manuelt i varekladden, og der vil ikke være nogen kontrol af nummerserie.